Montage du tricot

Fin du montage – Fils perdu -8 Compteur de rangs à zéro				
	Fin rang	Rang	Chariot FAR / FAV	Début rang
	chariot à gauche	5	N 4,5/ GX 2,5	chariot à droite
Transférer les mailles manuellement vers FAR				
	chariot à droite	3 à 4	CX 6 / CX 6	chariot à gauche
	chariot à gauche	2	N 6 / N 6	chariot à droite
Abaisseurs orange - Fils Noir				
Installer le peigne vers FAV et dégager mailles sur FAR				
Chainer les mailles vers FAR 1 fils sur deux. À la fin chainer quelques mailles avec le fils de départ.				
	chariot à gauche	1	N 8 / N 8	chariot à droite
Sans abaisseur - Pêcheur 1,5 - Manivelle bas 0 -				
Début montage Fils perdu				

Déplacement du Déco pour modifier le motif de la carte 77

Le motif de la carte 77 se présente ainsi :



Le déco étant à 4, le motif est réparti sur 40 rangs, soit 2 séries de 20 rangs.
Le motif a été modifié en déplaçant le déco de 5 aiguilles vers la gauche à tous les 20 rangs.



Dans le tableau qui décrit le point, sous la colonne Position Déco, à tous les 20 rangs les valeurs G0 et G5 sont alternées pour indiquer le déplacement. Un collant de couleur a été placé sur le rail aux positons G0 et G5

Position du déco à G0	Position du déco à G5
	

Tableau du motif

Exemple sur 60 rangs. Les diminutions du modèle sont inscrites. Conseil : faire un échantillon de 100 mailles sur 100 rangs sans les diminutions.

Carte déco 77 (Deco 4) : FAR N - GM 4/ FAV HX <- GM 2,25 -devant gauche

M Total	M. G.	Nb G.	A. G.	No début	No Fin	Ligne carte 077	Chariot Couleur	Compteur de rangs	A. D.	Nb D.	M. D.	Position Déco
110	G 55			24	24	7	N / H <-	26			D 55	
110	G 55	G 55	-1	24	24	7	N / H <-	25	-1	D 55	D 55	
112	G 56			24	24	6	N / H <-	24			D 56	
112	G 56			20	24	6	N / H <-	23			D 56	
112	G 56			20	20	6	N / H <-	22			D 56	
112	G 56			20	20	6	N / H <-	21			D 56	
112	G 56			20	20	5	N / H <-	20			D 56	G 5
112	G 56	G 56	-1	16	20	5	N / H <-	19	-1	D 56	D 56	
114	G 57			16	16	5	N / H <-	18			D 57	
114	G 57			16	16	5	N / H <-	17			D 57	
114	G 57			16	16	4	N / H <-	16			D 57	
114	G 57			12	16	4	N / H <-	15			D 57	
114	G 57			12	12	4	N / H <-	14			D 57	
114	G 57	G 57	-1	12	12	4	N / H <-	13	-1	D 57	D 57	
116	G 58			12	12	3	N / H <-	12			D 58	
116	G 58			8	12	3	N / H <-	11			D 58	
116	G 58			8	8	3	N / H <-	10			D 58	
116	G 58			8	8	3	N / H <-	9			D 58	
116	G 58			8	8	2	N / H <-	8			D 58	
116	G 58	G 58	-1	4	8	2	N / H <-	7	-1	D 58	D 58	
118	G 59			4	4	2	N / H <-	6			D 59	
118	G 59			4	4	2	N / H <-	5			D 59	
118	G 59			4	4	1	N / H <-	4			D 59	
118	G 59			0	4	1	N / H <-	3			D 59	
118	G 59			0	0	1	N / H <-	2			D 59	
118	G 59	G 59	59	0	0	1	N / H <-	1	59	D 59	D 59	G0

Abaisseur gauche orange et Abaisseur droit noir Pour la règle de trois – diviser le compteur de rang par deux.
Carte 77 - Déco 4 - T185 GM 4 / 2,25
Poussoirs : FAR - Tous PA / FAV - tous PA ensuite selon Déco

Carte déco 77 (Deco 4) : FAR N - GM 4/ FAV HX <- GM 2,25 -devant gauche

M Total	M. G.	Nb G.	A. G.	No début	No Fin	Ligne carte 077	Chariot Couleur	Compteur de rangs	A. D.	Nb D.	M. D.	Position Déco
108	G 54			60	60	15	N / H <-	60			D 54	G5
108	G 54			56	60	15	N / H <-	59			D 54	
108	G 54			56	56	15	N / H <-	58			D 54	
108	G 54			56	56	15	N / H <-	57			D 54	
108	G 54			56	56	14	N / H <-	56			D 54	
108	G 54			52	56	14	N / H <-	55			D 54	
108	G 54			52	52	14	N / H <-	54			D 54	
108	G 54			52	52	14	N / H <-	53			D 54	
108	G 54			52	52	13	N / H <-	52			D 54	
108	G 54			48	52	13	N / H <-	51			D 54	
108	G 54			48	48	13	N / H <-	50			D 54	
108	G 54			48	48	13	N / H <-	49			D 54	
108	G 54			48	48	12	N / H <-	48			D 54	
108	G 54			44	48	12	N / H <-	47			D 54	
108	G 54			44	44	12	N / H <-	46			D 54	
108	G 54			44	44	12	N / H <-	45			D 54	
108	G 54			44	44	11	N / H <-	44			D 54	
108	G 54			40	44	11	N / H <-	43			D 54	
108	G 54			40	40	11	N / H <-	42			D 54	
108	G 54			40	40	11	N / H <-	41			D 54	
108	G 54			40	40	10	N / H <-	40			D 54	G 0
108	G 54			36	40	10	N / H <-	39			D 54	
108	G 54			36	36	10	N / H <-	38			D 54	
108	G 54			36	36	10	N / H <-	37			D 54	
108	G 54			36	36	9	N / H <-	36			D 54	
108	G 54			32	36	9	N / H <-	35			D 54	
108	G 54			32	32	9	N / H <-	34			D 54	
108	G 54			32	32	9	N / H <-	33			D 54	
108	G 54			32	32	8	N / H <-	32			D 54	
108	G 54	G 54	-1	28	32	8	N / H <-	31	-1	D 54	D 54	
110	G 55			28	28	8	N / H <-	30			D 55	
110	G 55			28	28	8	N / H <-	29			D 55	
110	G 55			28	28	7	N / H <-	28			D 55	
110	G 55			24	28	7	N / H <-	27			D 55	

Important ! Fermeture des mailles

Étape 1 : Dégager le fils des aiguilles de la fonture avant.

Étape 2 : Fermer les mailles de la fonture arrière.

Étape 3 : Défaire les mailles tricotées sur la fonture avant.




40
39
38